


Guide de démarrage rapide GéoServices (en 5 étapes !)

Avant démarrage

- Disposer de l'email de livraison avec votre identifiant et votre mot de passe ;
- Disposer d'un rôle sur votre portail **ArcGIS Enterprise** ou **ArcGIS Online** avec droits suffisants pour publier des services¹.

Etape 1 : Installation

- Sur le site <https://services.esrifrance.fr/> allez sur la partie « Gestion ». 
- Accédez au gestionnaire de votre compte avec votre **identifiant** et **mot de passe**.
- Dans l'onglet « **Outils** », renseignez l'adresse de votre portail **ArcGIS Enterprise** ou **ArcGIS Online**, ainsi que votre identifiant d'accès à celui-ci.

















The screenshot shows the 'Référencement des Géoservices' page in the ArcGIS portal. The page title is 'Référencement des Géoservices'. Below the title, there is a text box with the instruction: 'Référencer les géoservices dans votre portail ArcGIS Enterprise ou dans votre organisation ArcGIS Online'. There are three input fields: 'URL ArcGIS *' with the value 'https:// esrifrance.maps.arcgis.com', 'Identifiant ArcGIS *' with a user icon, and 'Mot de passe *' with a lock icon. To the right of the 'URL ArcGIS *' field, there is a tooltip: 'Saisir l'URL de votre portail ArcGIS ([mon_domaine]/[mon_portail_arcgis]) ou de votre organisation AGOL ([mon_organisation].maps.arcgis.com)'. To the right of the 'Identifiant ArcGIS *' field, there is a tooltip: 'Saisir l'identifiant de votre Portail ArcGIS ou de votre organisation AGOL. Le compte associé doit avoir le rôle de publisher.' On the left side of the screenshot, there is a blue box with the text: 'A la fin de la procédure, un message apparaîtra informant que le référencement a abouti.'

¹ Pour plus d'informations : <https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/roles.htm>

Etape 2 : Vérification

- Sur votre portail, vérifiez la présence des nouveaux éléments dans le répertoire 'géoservices Esri France' :


<input type="checkbox"/>	Title	
<input type="checkbox"/>	 France_SCAN100_NB	Map Image Layer
<input type="checkbox"/>	 France_SCAN1000_NB	Web Map
<input type="checkbox"/>	 France_SCAN1000_NB	Map Image Layer
<input type="checkbox"/>	 [V] FranceDOM_PCI	Web Map
<input type="checkbox"/>	 FranceDOM_PCI	Tile Layer
<input type="checkbox"/>	 FranceDOM_PCI	Feature Layer
<input type="checkbox"/>	 FranceDOM_PCI	Map Image Layer
<input type="checkbox"/>	 France_PCI_BDP	Feature Layer
<input type="checkbox"/>	 France_PCI_BDP	Web Map

<input type="checkbox"/>	Title	
<input type="checkbox"/>	 OSM_France	Locator
<input type="checkbox"/>	 BAN_France	Locator
<input type="checkbox"/>	 BDAdresse_FranceDOM_Advanced_Plaque	Locator
<input type="checkbox"/>	 BDAdresse_FranceDOM_Advanced_Parcelle	Locator
<input type="checkbox"/>	 BDAdresse_FranceDOM_Advanced_Bati	Locator


Pour chaque **service de cartes** et **d'entités**, l'outil crée également une **carte Web**.
Celles-ci permettent l'ajout des services dans votre **Galerie de fonds de cartes**.

Etape 3 : Paramétrer la galerie de fonds de cartes


- ❑ Créez ou choisissez un groupe existant dans lequel vous pourrez partager les nouvelles cartes. Celui-ci contiendra les GéoServices que vous souhaitez partager dans la galerie de fonds de cartes.
- ❑ Renseignez le nom du groupe, un sommaire et une étiquette. Ajoutez une image représentative des contenus.




- ❑ Assurez-vous que le groupe est visible par l'ensemble des membres de votre organisation



- ❑ Lors du référencement des GéoServices, l'outil a créé un dossier '**géoservices Esri France**' où tous les éléments sont regroupés :



- A l'intérieur de ce dossier, partagez tous les éléments avec le groupe qui recense les fonds de cartes. Il suffit de sélectionner tous les éléments et les partager. Attention, il peut avoir plusieurs pages !





Sélectionnés : 20 Effacer la sélection

Déplacer | Changer de propriétaire | Partager | Supprimer

Titre	Modifié
<input checked="" type="checkbox"/> OSM_France	18 févr. 2022
<input checked="" type="checkbox"/> BAN_France	18 févr. 2022
<input checked="" type="checkbox"/> BDAdresse_FranceDOM_Advanced_Plaque	18 févr. 2022
<input checked="" type="checkbox"/> BDAdresse_FranceDOM_Advanced_Parcelle	18 févr. 2022
<input checked="" type="checkbox"/> BDAdresse_FranceDOM_Advanced_Bati	18 févr. 2022
<input checked="" type="checkbox"/> France_SCAN25_EXPRESS_CLS_NB	18 févr. 2022
<input checked="" type="checkbox"/> France_SCAN25_EXPRESS_CLS_NB	18 févr. 2022
<input checked="" type="checkbox"/> France_SCAN100_NB	18 févr. 2022

Précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 8 | Suivant

Éléments par page : 20

Partager

Définir le niveau de partage

- Propriétaire
Accessible(s) par le propriétaire du ou des éléments
- Organisation
Accessible(s) par les membres de votre organisation
- Tout le monde (public)
Accessible(s) par les personnes en dehors de votre organisation

Configurer le partage de groupe Supprimer

Mettre à jour le partage de groupe

Enregistrer | Annuler



Partage de groupe

Parcourir les groupes Filtrer

Filtres


Groupes sélectionnés : 1 Effacer la sélection

- B BDTOPO
- F FR2020_tests
- Galerie Fonds des Cartes - Géoservices 20/20 éléments sont déjà partagés

- À la suite de la création du groupe et le partage des fonds de cartes, il convient de définir ce groupe comme source de la bibliothèque de l'organisation. Pour activer la galerie de fonds de cartes personnalisée, il suffit d'aller dans les **paramètres** de votre organisation, dans l'onglet « **Carte** » :



- Dans la partie « **Bibliothèque de fonds de carte** », il faut sélectionner le groupe contenant les GéoServices Esri France :



Bravo !

Vous disposez désormais d'une galerie de fonds de cartes enrichie des GéoServices Esri France.


Etape 4 : Paramétrer les localisateurs d'adresse

Il est possible d'ajouter à votre portail les services de géocodage disponibles dans le bouquet de GéoServices Esri France.



- Toujours dans les **paramètres** de votre organisation, dans l'onglet « **Services réseaux** » et la rubrique « **Géocodage** », vous pouvez « **Ajouter un localisateur** ».



- Renseignez ensuite un des localisateurs des GéoServices Esri France (il faut que le localisateur soit partagé avec l'**organisation**) :





- Ainsi, vous pourrez bénéficier de la puissance des localisateurs Esri France dans vos applications.



Etape 5 : Utiliser les services


Utilisation dans votre portail

- ❑ Suite au référencement des GéoServices en tant que fonds de cartes vous accédez désormais directement aux services dans la visionneuse de cartes :
- ❑ L'autre option est d'utiliser les services en tant que couche, en effectuant une recherche rapide sur l'élément que vous souhaitez utiliser :



Utilisation dans ArcGIS Pro

Dans ArcGIS Pro, il suffit d'aller dans le catalogue pour accéder aux éléments référencés précédemment et disponibles dans votre organisation :



Support



Plus d'informations sur l'actualité sont disponibles sur [la page de statut des GéoServices](#).

Pour toute information complémentaire n'hésitez pas à [consulter la documentation technique](#).

Et si vous avez des questions ou besoin d'autres renseignements, n'hésitez pas à [nous contacter](#) !